


MAC 地址查询

MAC 地址，也称为局域网地址（LAN Address），MAC 位址，以太网地址（Ethernet Address）或物理地址（Physical Address），它是一个用来确认网络设备位置的唯一标识符。以下是查询 MAC 地址的步骤：

方法一：使用命令提示符

1. 打开运行窗口，可以使用快捷方式 WIN+R，可以从开始菜单中找到。
2. 在文本框中输入“cmd”进入命令窗口。
3. 在命令下输入“ipconfig -all”
4. 在所有显示信息中可以看到物理地址一栏，这个就是 MAC 地址。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Dch03>ipconfig -all

Windows IP 配置

主机名 . . . . . : Lenovo-15-Dch
主 DNS 后缀 . . . . . :
节点类型 . . . . . : 混合
IP 路由已启用 . . . . . : 否
WINS 代理已启用 . . . . . : 否

以太网适配器 以太网:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述 . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   物理地址 . . . . . : E4-AS-DF-E7-6C-E2
   DHCP 已启用 . . . . . : 是
   自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接* 9:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   物理地址 . . . . . : 3C-E9-F7-68-38-BA
   DHCP 已启用 . . . . . : 是
   自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接* 10:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   物理地址 . . . . . : 3E-E9-F7-68-38-B9
   DHCP 已启用 . . . . . : 是
   自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述 . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   物理地址 . . . . . : 3C-E9-F7-68-38-B9
   DHCP 已启用 . . . . . : 是
   自动配置已启用 . . . . . : 是
   IPv6 地址 . . . . . : fdfe:2de0:fa33:bc1(首选)
   获得租约的时间 . . . . . : 2023年10月17日 9:21:56
   租约过期的时间 . . . . . : 2159年12月10日 3:50:25
   IPv6 地址 . . . . . : fdfe:2de0:fa33:0:sf1:cfaf:79f2:4e8d(首选)
   临时 IPv6 地址 . . . . . : fdfe:2de0:fa33:0:311f:1bc0:daba:6cac(首选)
```

方法二：状态信息查询

您可以查看网络（无线网卡或有线网卡）使用状态，在其中的信息里查看到电脑的物理 MAC 地址等。



